



Auslesen der Log Dateien und importieren in Excel


1. Mit einem USB Kabel (A-B Standard) können Sie sich mit dem Deif Gerät verbinden. Dazu verwenden Sie einen freien USB Port an ihrem Computer und benutzen den davor vorgesehen Service Port an ihrem Deif Gerät.




2. Wenn Sie eine Hardware mäßige Verbindung haben, dann öffnen Sie die USW (Utility Software) unter Windows -> Programme -> Utility Software 3 (Ordner) -> Utility Software 3.




3. Das geöffnete Programm sieht folgendermaßen aus:




- Um sich jetzt zu verbinden klicken Sie auf den kleinen Pfeil nach unten, der neben dem Verbindungssymbol sitzt.




- Jetzt öffnet sich ein Reiter wo Sie die verschiedenen Verbindungsarten sehen. Gehen Sie jetzt auf Service Port (USB) und wählen Sie den Port von ihrem PC aus, mit dem Sie sich vorher verbunden haben.




- Jetzt sehen Sie wie sich die Software mit dem Gerät verbinden möchte.




- Kurz danach öffnet sich an gleicher Stelle wo Data transfer ... steht ein Fenster wo man das Benutzerlevel auswählen kann. Bei New Level stellen Sie basic ein (ein Passwort ist hier nicht von Nöten) und drücken OK.



- Nachdem Sie OK gedrückt haben, werden die Informationen ausgelesen (siehe unten).



9. Gehen Sie nun auf , in der linken Spalte. Jetzt öffnet sich ein Fenster, wo noch keine Daten drinnen stehen.



10. Gehen Sie jetzt auf , in der oberen Symbolleiste.

Es öffnet sich wieder ein Reiter wo Sie die verschiedenen Logs sehen können.
Drücken Sie auf Event Logs um diese Logs auszulesen.



